Inhaltsverzeichnis

1. Statustreppe 2
2. Im "Status Planung" arbeiten 6

Statustreppe

Inhaltsverzeichnis

1 Statusdefinitionen 3
1.1 Nicht erzeugt 3
1.2 Planung 3
1.3 Ist 3
1.4 Abgeschlossen 3
1.5 Versiegelt 3
2 Statuswechsel 3
3 Automatische chronologische Ordnung 4
4 Statusautomatik 4
4.1 Planung → Ist 4
4.2 Ist → Abgeschlossen 4
5 Weiterführende Links 5


Statusdefinitionen

Nicht erzeugt

- Status existiert aus Performancegründen
- Pläne werden nicht durchgerechnet, Summen sind eventuell nicht korrekt
- Ansprüche (z.B. Urlaub) werden IMMER korrekt berechnet
  - Urlaubsplanung kann bereits in diesem Status gemacht werden
- auch Dienste können in diesem Status normal eingetragen werden

Planung

- im Dienstplan wird die 1. Zeile beim Mitarbeiter befüllt
- AZG-Einstellungen werden geprüft
  - bei Verletzung: schwerer Fehler



Ist

- Statuswechsel nur möglich, wenn keine schweren Fehler in der Planung vorhanden
- im Dienstplan wird die 2. Zeile beim Mitarbeiter befüllt
- Einträge der Planung (1. Zeile) werden automatisch übernommen
- Planzeile kann nicht mehr bearbeitet werden
- Erfassung kurzfristiger Änderungen zur Planung
- Erfassung tatsächlicher Arbeitszeiten / Abwesenheiten
- AZG-Einstellungen werden geprüft
  - bei Verletzung: Warnung

Abgeschlossen

- abgerechnete Pläne
  - Lohnüberleitung nur für abgeschlossene Pläne möglich
- keine Änderungen mehr möglich
- Statuswechsel zurück ins Ist nur durch berechtigten User möglich

Versiegelt

- Pläne vor dem Stichtag der Datenübernahme, falls Version 6.5 verwendet wurde

Statuswechsel

Der Statuswechsel wird mit folgenden Symbolen durchgeführt:



Automatische chronologische Ordnung


ALEX® lässt es nicht zu, dass der Planstatus nicht chronologisch nach vor bzw. zurück gesetzt wird.

D.h. der Jänner kann niemals in Planung sein und der Februar bereits im Status IST.

Wird der Februar ins Ist gesetzt und der Jänner ist noch im Status Planung, dann wird der Jänner automatisch ebenfalls ins Ist gesetzt.

Oder wenn z. B. der Jänner und Februar abgeschlossen sind und man im Jännerplan noch etwas ändern möchte, so wird beim Zurücksetzen vom Jänner der Februar automatisch ins IST gesetzt.

Dies ist zu bedenken, wenn Sie den Jänner wieder abschließen, denn dann müssen Sie auch den Februar wieder abschließen.



Statusautomatik

Ein automatischer Statuswechsel ist möglich von:

Planung → Ist


- Durch Aktivierung des Parameters "Automatisch in Status Ist bringen" wird am 1. des Monats der Dienstplan vom aktuellen Monat automatisch in den Status Ist gesetzt

Ist → Abgeschlossen

- Durch Aktivierung des Parameters "Automatisch in Status Abgeschlossen bringen" wird am 1. des Monats der Dienstplan vom vorigen Monat automatisch in den Status Abgeschlossen gesetzt

Achtung: Der automatische Statuswechsel ist nur möglich, wenn kein schwerer Fehler im Dienstplan vorhanden ist und offene Genehmigungsanträge bearbeitet wurden!

Parametrierung:



Weiterführende Links

Im "Status Planung" arbeiten

Im "Status Planung" arbeiten


Es besteht die Möglichkeit, auch im Status Ist die Planzeile zu bearbeiten (ohne für den Dienstplan den Status von Ist auf Planung zurücksetzen zu müssen).

Dies wird unter anderem benötigt, wenn

- nur bei einem Mitarbeiter in der Planung eine Kleinigkeit nicht stimmt (falscher Dienst/Planungscode eingetragen, Dienst/Planungscode fehlt, ...)
- ein neuer Mitarbeiter im laufenden Monat eingestellt wird

Die Funktion heißt "Status Planung" und wird angezeigt mittels Rechtsklick auf den Reiter des Dienstplanes.

Status Planung



Aktiviert man die Funktion, so wird für den gesamten Dienstplan die Ist-Zeile deaktiviert und die Planungszeile zur Bearbeitung freigegeben:

- Die Plan- und Ist-Zeile sind mit Diensten und Planungscodes befüllt
- Summen werden nur in der Planzeile angezeigt
- Meldungsfenster und Symbole sind nur von der Planzeile sichtbar

Status Planung aktiviert

Mai 2021 Chirurgie Unfall Ist	Sa 01	So 02	Mo 03	Di 04	Mi 05	Do 06	Fr 07	Sa 08	So 09	Mo 10	Di 11	Mi 12	Do 13	Fr 14	DRZ V g.Ü	MSoll	MTtl	M+/-	DRZ V g.
Huber 4860			S	S	S	S2	S2			S4	S4	S1		U	41,62	103,90	113,75	9,85	51,47
Markus			S	S	S	S2	S2			S4	S4	S1		U					
Mayer 4137			S3	S3	S1	S1				S	S				15,40	76,59	80,00	3,41	18,81
Claudia			S3	S3	S1	S1				S	S								
Buchner 4726				S2	S2	S2	S4			S3				S3	9,70	88,00	90,00	2,00	11,70
Johanna				S2	S2	S2	S4			S3				S3					

Solange die Funktion aktiviert ist, können Änderungen in der Planzeile vorgenommen werden.

Wird ein Dienst/Planungscode in der Planzeile eingetragen, so wird automatisch der Dienst/Planungscode von der Ist-Zeile an diesem Tag gelöscht!

Dienst am 3.5.2021 in der Planung eingetragen



Die Funktion muss über den Reiter wieder deaktiviert werden.

Bei der Deaktivierung werden alle Überprüfungen gemacht, welche auch beim normalen Statuswechsel durchlaufen werden (Gibt es schwere Fehler? Gibt es eine Zeitüberschneidung? etc.).

Erst wenn die Funktion deaktiviert wurde, kann gespeichert und wieder im Status Ist gearbeitet werden.

WICHTIG:


- Wird im Status Planung ein Dienst/Planungscode eingetragen, so wird der Dienst/Planungscode im Ist an diesem Tag automatisch gelöscht
- Änderungen im Status Planung müssen somit manuell im Status Ist auch nochmal eingetragen werden
- Es kann erst nach DEAKTIVIERUNG der Funktion gespeichert werden

Berechtigung für Benutzer

Alle Benutzer mit der Berechtigung "SUPERVISOR" können diese Funktion automatisch ausführen.

Soll ein anderer Benutzer diese Funktion nutzen können, so benötigt er die Berechtigung "Planungseinheit: Ist -> Plan".

Ist diese Berechtigung nicht hinterlegt, erscheint folgende Meldung:



Weiterführende Links

Statustreppe